

Beställare/Fakturamottagare

Kundnr: (Hittar du på tidigare provsvar) Personnummer (se villkor på www.vidilab.se/prislista): ååmmdd-xxxx E-post för provsvar: E-post för fakturering: Texta tydligt. Vi svara normalt ut via e-post. Kontrollera din e-post kontinuerligt, även skräpposten.	Namn: Adress: Postnr: Ort: Telefonnr: SE-nummer: Datum då materialet postas: åååå-mm-dd Beställarens/fakturamottagarens underskrift: (måste vara över 18 år) Underskrift krävs för att Vidilab ska godkänna er beställning, samt att ni godkänner Vidilabs villkor, se www.vidilab.se/prislista.
--	---

Provinformation

Analysbeställning

Provmärkning: SPANNMÅL (helkärnor): ☐ Vete ☐ Korn ☐ Råg ☐ Rågvete ☐ Havre ☐ Majs (helkärnor) ☐ Vetekross ☐ Övrigt: Vid vattenhalter över 18% tillkommer en torkningsavgift på 100 kr.	☒ NÄRINGSANALYS Råprotein, stärkelse, vattenhalt, råfett, råaska, växttråd. Ev. meddelande till laboratoriet:
--	---

LJ230912

Se provtagningsinstruktioner på baksidan.

Vidilab AB
 Kvartersgatan 1A, Enköping
 Postadress: Box 33, 745 21 Enköping
 Tel: 0171-44 12 60
 E-post: provsvaer@vidilab.se
www.vidilab.se
 Webshop: www.kollamasken.nu



För detaljerad beskrivning av vilka beräknade värden som ingår i näringsanalys, se produktbeskrivning i webshopen www.kollafodret.nu

Provtagningsinstruktioner för spannmål

Det är alltid du som tar provet som är ansvarig för att provet är representativt.

Delprover tas från 10-20 ställen i partiet (det allra bästa är att ta ut delprover i strömmande vara när spannmålen flyttas mellan behållare). Blanda samtliga delprover noga i ett rent kärl och **ta ut ett laboratorieprov om ca 0,5 liter eller 200–300 g** som läggs i en ren plastpåse till Vidilab och behåll ett referensprov på gården. Pressa ut luften innan påsen försluts.

Provtagning i olika tork- och silosystem

Konventionell tork (satstork och kontinuerlig tork)

Ett representativt prov tas i flödet vid in/utläggning med en automatisk provtagare, placerad i elevatortoppen.

Silotork (omrörningstork)

- Om silotorken fylles/tömmes med elevator, tas prov enligt metod för konventionella torkar.
- Om silotorken fylles/tömmes med skruv tas prov med provtagningsspjut från silotoppen och nedåt i spannmålen.
- Tänk på att köra omrörningsskruvarna för att provet ska bli representativt.

Lagringsficka och planlager

Om elevator används tas prov i flödet med en automatisk provtagare placerad i elevatortoppen.

I annat fall sker provtagning med provtagningsspjut.

Så här tar du ett representativt prov med ett provtagningsspjut

- Allmänt för provtagning i ficka/planlager gäller att provsticken sätts längs diagonalen, med början och slut ca 1 m från respektive hörn.
- I en ficka på 4x4 m tas 3 stick eller ca 1 stick per löpmeter.
- Samla "sticken" i en hink. Ta ut prov med provdelare.



Läs gärna mer på www.vidilab.se/fakta/foder

Packa ditt prov rätt

1. Lägg ca 0,5 liter eller 200–300 g av materialet från de olika delproverna i en ren plastpåse.
2. Märk provet med lämplig information och fyll i följesedel med namn, adress, material, provtagningsdatum osv.
4. Packa sedan följesedeln och ditt prov i ett kuvert/brevpåse. Har du inte möjlighet att posta på provtagningsdagen så förvara provet i frys.
5. På kuvertet/påsen skriver du sedan avsändare samt adressen till laboratoriet
Vidilab AB, Box 33, 745 26 ENKÖPING
6. **Skicka provet lämpligast måndag eller tisdag för att undvika eventuella förseningar i postgången och för ett snabbt provsvar.**